

# V-Client Legacy

for Android (\*1)

## ユーザーズガイド

対応 Ver. 1.1.6.1

---

### 注意事項

- ※ 本設定手順は、Androidの設定に関する標準的な手順となり、メニュー構成や名称が同一ではない場合があります。

## 1. 概要

V-Client を Android (スマートフォン、タブレット) にインストールすることにより、外出先などから V-edge へ接続することができます。

## 2. 対象プラットフォーム

- Android 5.x
- Android 6.x
- Android 7.x
- Android 8.x

## 3. 動作環境

- ディスク空き容量：200k バイト以上

## 4. V-Client のダウンロードとインストール

- ① Play ストアより、V-Client (無料) をダウンロード
- ② V-Client のアイコンが作成されます。




## 5. V-edge への接続

### 5.1. リモートアクセス設定ファイルおよびシークレットの入手


- V-edge へ接続するには CAS-Center より発行された「リモートアクセス設定ファイル (証明書)」と「シークレットコード」(6桁の数字) が必要です。
- リモートアクセス設定ファイル (証明書)  
(例) 9999-9999-9999-999999.nvrasky
- シークレットコード  
6桁の数字

### 5.2. リモートアクセス設定ファイルの登録

- メールなどにより添付された、リモートアクセス設定ファイル(証明書)をタップします。




- V-Client が起動し接続先登録画面が表示されます。シークレットの欄に6桁のシークレットコードを入力し、未登録の証明書をタップすると登録が完了します。
- 「リモートアクセス設定ファイルを登録しました。」とメッセージが表示されます。「Yes」をタップします。




### 5.3. 接続先設定の作成

※ VPN 接続先を設定していない場合に必要になります。  
初回接続時は必ず実施する必要があります。

- ① 「V-Client」起動後、「接続」タブをタップします。
- ② 登録済みの接続先をタップします。




- ③ VPN の設定情報が表示されます。





- ④ 各項目の△記号をタップすると項目が折り畳まれ、▽記号をタップすると項目が展開されます。
- ⑤ 各ボタンをタップすると内容がクリップボードにコピーされます。この画面上の項目は後ほど使用します。

- ⑥ ホーム画面を表示し、「設定」→「無線とネットワーク」内の「もっと見る」(Android 5.x~7.x)または、「ネットワークとインターネット」(Android8.x)→「VPN」をタップします。



- ⑦ 「VPN」画面右上の「+」→「VPN プロファイルの編集」→項目「タイプ」を「L2TP/IPSec PSK」に変更します。



- ⑧ 画面右下の「□」アイコンをタップし、アプリケーションを切り替え、V-Client 画面の各項目からコピーし、貼り付けます。各項目を長押しすると「貼り付け」メニューが表示されます。



- ⑨ 各項目の設定後、「保存」ボタンをタップし設定を保存します。

※ 認証情報ストレージのパスワードを入力する画面が表示された場合は、機器に設定されている認証情報のパスワードを入力します。(接続先設定に使うパスワードではありません。)

- ⑩ 保存した VPN プロファイルをタップし、V-Client のパスワード・ユーザ名を V-Client 画面からコピーし、貼り付けます。「アカウント情報を保存する」のチェックボックスを入れ、「接続」ボタンをタップします。



- ⑪ VPNに接続されるとステータスバーに鍵型アイコンが表示されます。



## 5.4. 接続先作成後の接続

接続先の設定後は、V-Client で取得した「パスワード」で VPN 接続ができます。

このパスワードは以下のタイミングで無効となり再取得が必要になります。

- ※ VPN 切断後、再接続する場合
- ※ パスワード取得後、数分以内に使用しなかった場合


- ホーム画面やアプリケーション画面に作成された V-Client のアイコンをタップし起動します。



- 「V-Client」起動後、「接続」タブをタップします。  
※ 表示された画面が V-Client の「VPN 設定」画面の場合は、「戻る」ボタンをタップしてください。
- 登録済みの接続先をタップします。
- ボタンをタップしパスワードをコピーします。



- ① ホーム画面に戻り、「設定」→「もっと見る」(Android 5.x ~ 7.x) または、「ネットワークとインターネット」(Android 8.x) → 「VPN」をタップします。




- ② 接続先 VPN をタップしてパスワードを入力し、接続ボタンをタップします。  
(前回のパスワードの文字列を長押しすることで、スムーズに新しいパスワードを貼り付ける事ができます。)



## 5.5. V-edge 接続状態からの切断

- ① 「設定」→「無線とネットワーク」(Android 5.x~7.x)  
または、「ネットワークとインターネット」(Android8.x)  
→「VPN」をタップします。
- ② VPN 一覧に表示されている項目で現在接続中の項目を  
タップします。  
VPN 接続情報に関するウィンドウが表示されますので、  
「切断」をタップします。



ステータスに変更され、VPN アイコン (鍵マーク) が消え V-edge への接続は切断されます。

## 5.6. パスワード設定

登録した接続先に接続する際のパスワードを設定できます。

※ パスワードは5回連続して入力を間違えると登録してある接続先情報が全てクリアされます。

- V-Client 画面の「パスワード登録」タブをタップし、「接続時パスワード入力」のチェックボックスをオンにします。




- パスワードを 6 文字以上の英数字で入力します。
- 確認の為、指定したパスワードと同じ内容を、  
パスワード【確認】に入力します。
- 「登録」をタップするとパスワードが設定されます。



以後、「接続」タブからVPN接続を行う際には、パスワード入力欄がアクティブになっています。

- 設定したパスワードを入力し、接続します。





## 5.7. パスワードの変更・設定解除

設定したパスワードの変更・設定解除をします。  
パスワードの変更・設定解除には現在設定しているパスワードの入力が必要になります。

※ パスワードは5回連続して入力を間違えると登録してある接続先情報が全てクリアされます。

### パスワードの変更

- 「パスワード登録」タブをタップします。
- 変更前パスワード（現在のパスワード）、パスワード（新たに設定するパスワード）、パスワード【確認】（新たに設定するパスワードと同じ内容）を入力します。
- 「登録」をタップするとパスワードが変更されます。



### パスワード設定の解除


- 「パスワード登録」タブをタップします。
- 変更前パスワードに現在のパスワードを入力し、「接続時パスワード入力」のチェックボックスのチェックを外します。
- 「登録」をタップするとパスワードの設定が解除されます。



## 6. ログ送信

V-Client Legacy に関する一連のログ情報を、Verona サポートに送付することができます。

- アプリ画面の「パスワード登録」タブをタップします。
- 画面下部の「ログ送信」をタップします。
- メール送信画面が表示されます。メール本文には暗号化されたログ情報が記載されています。右上の「送信」をタップします。



- ログ情報を記載したメールが Verona サポートへ送信されます。